

วิธีทำรูปติดบัตร ด้วยโปรแกรม AnyExposure.com


1. ดาวน์โหลด Software for PC รุ่นแบบ Stand alone

<https://www.anyexposure.com/article/id-photo-creator-software.html>

2. เปิดโปรแกรม AE_PhotoID_Creator / Open / เลือกรูป / เลือกขนาดที่รูปที่ต้องการ หรือกด All Size (ทุกขนาด) / กด OK

3. เปิดโปรแกรม Microsoft Word / แท็บ / รูปภาพ / คลิกเมาส์ขวา เลือกขนาดและตำแหน่ง

4. แถบขนาด / เอาเครื่องหมายถูกต้องออกทั้ง 2 ที่



5. นำขนาดของรูป ขวามือสุด มาใส่ ตามขนาดรูปติดบัตรที่ต้องการ

6. พิมพ์รูปใส่กระดาษโฟโต้

(ตั้งค่าการพิมพ์ เลือกกระดาษชนิดรูปภาพก่อนพิมพ์ หรือ **Crop** ขนาดรูปพื้นที่ว่าง เมื่อต้องการกำหนดพื้นที่ให้พิมพ์ได้หลาย ๆ รูป)

7. นำรูปขนาดจัมป์ที่โปรแกรมทำให้ อัลดที่ร้านถ่ายรูป ขนาดจัมป์

ขนาดรูป	ขนาดรูปมาตรฐาน	กำหนดขนาดรูปที่ได้จาก AnyExposure.com ใหม่ใน โปรแกรม Word
1 นิ้ว	2.50 x 3.25 cm	15.66 x 11.68 cm
1.5 นิ้ว	3.00 x 4.00 cm	17.74 x 13.34 cm
2 นิ้ว	4.00 x 5.23 cm	16.98 x 12.80 cm
2.5 นิ้ว	4.75 x 6.25 cm	13.68 x 9.93 cm
3 นิ้ว	6.15 x 7.80 cm	
4 x 6 นิ้ว (จัมป์)	10.160 x 15.240 cm	ขนาดรูปได้จากโปรแกรม AnyExposure.com

- ทำรูปขนาด 1 นิ้ว (ขนาดรูปสำเร็จ 15.66 x 11.68 cm Word/กึ่งกลาง)
- ทำรูปขนาด 1.5 นิ้ว (ขนาดรูปสำเร็จ 17.74 x 13.34 cm Word / กึ่งกลาง)
- ทำรูปขนาด 2 นิ้ว (ขนาดรูปสำเร็จ 16.98 X 12.80 cm Word / กึ่งกลาง)
- ทำรูปขนาด 2.5 นิ้ว (ขนาดรูปสำเร็จ 13.68 x 9.93 cm Word/กึ่งกลาง)

(ตัวอย่าง)

- ทำรูปขนาด 1 นิ้ว (ขนาดรูปสำเร็จ 15.66 x 11.68 cm Word/กึ่งกลาง)



1 inch photo. Created by Software
AnyExposure.com

(ตัวอย่าง)

- ทำรูปขนาด 1.5 นิ้ว (ขนาดรูปสำเร็จ 17.74 x 13.34 cm Word / กึ่งกลาง



1.5 inch photo: Created by Software
AnyExposure.com

(ตัวอย่าง)

- ทำรูปขนาด 2 นิ้ว (ขนาดรูปสำเร็จ 16.98 X 12.80 cm Word / กึ่งกลาง)



2 inch photo: Created by Software
AnyExposure.com

(ตัวอย่าง)

- ทำรูปขนาด 2.5 นิ้ว (ขนาดรูปสำเร็จ 13.68 x 9.93 cm Word/กึ่งกลาง)



2.5 inch photo: Created by Software
AnyExposure.com